



# Einrichten Webhosting E-Mail Konto


## Schritt für Schritt Anleitung für Android 7





Öffnen Sie unter Android die Einstellungen und wählen die Option **Konten & Synchronisierung**.



Tippen Sie auf **E-Mail**. Die Einrichtung startet nun. Geben Sie hier *Ihre E-Mail Adresse* ein und tippen auf **Weiter**.



Geben Sie *das passende Passwort* ein und tippen auf **Manuelle Einrichtung**. In der erscheinenden Auswahl tippen Sie auf **IMAP**.



Bei den **Eingehenden Einstellungen** ergänzen Sie den **Benutzernamen** durch *Ihre E-Mail Adresse*. Als **IMAP-Server** geben Sie *mail.unicomail.ch* ein. Dasselbe bei den **Ausgehenden Einstellungen**. Tippen Sie jeweils auf **Weiter**, um fortzufahren.

**Eingehende Einstellungen**

Benutzername  
demo1@unicomail.ch

Kennwort  
.....

Kennwort anzeigen

IMAP-Server  
mail.unicomail.ch

Port  
143

Sicherheitstyp  
Keine

IMAP-Pfadpräfix

< WEITER >

**Ausgehende Einstellungen**

SMTP-Server  
mail.unicomail.ch

Port  
587

Sicherheitstyp  
Keine

Anmeldung erforderlich



Benutzername  
demo1@unicomail.ch

Kennwort  
.....



Kennwort anzeigen

< WEITER >


Die Standard-Synchronisierungseinstellung ist **Automatisch (Push)**. Sie können das Konto aber auch **manuell** aktualisieren und noch weitere Synchronisierungsoptionen einstellen. Sobald Sie alles nach Ihren Wünschen eingerichtet haben, tippen Sie auf **Weiter**.



Unter **Benachrichtigung** setzen Sie Ihre bevorzugte Art der Benachrichtigung bei neuen E-Mails. Sobald fertig, tippen Sie auf **Weiter**. Zum Schluss können Sie dem soeben erstellten Konto noch eine Bezeichnung geben und schliesslich das **Setup abschliessen**.



Im **Mail App** ist nun das Konto betriebsbereit.





## Dokumentinformationen

Titel:	Einrichten Webhosting E-Mail Konto
Untertitel:	Schritt für Schritt Anleitung für Android 7
Art:	Anleitung
Kunde:	Alle
Klassifizierung:	Öffentlich
Verteiler:	Webseite Unico Data AG
Autor:	Messer Daniel
Version:	1.0
Revision:	1
Status:	Freigegeben
Freigegeben am:	24.02.2017
Freigegeben durch:	Daniel Messer
Erstellt am:	24.02.2017
Letze Änderung:	24.02.2017

## Änderungsübersicht

Ver	Datum	Status	Autor	Beschreibung der Änderung
1.0	24.02.2017	Freigegeben	DAME	Anleitung erstellt