

## Wie kann ich mein MailEnable E-Mail Konto mit meinem Mailprogramm abrufen?

### Schritt für Schritt Anleitung für Microsoft Outlook 2011 für Mac


#### Schritt 1

Öffnen Sie **Microsoft Outlook**.



#### Schritt 2

Um ein neues Konto zu konfigurieren, klicken Sie auf **Extras** → **Konten...**



### Schritt 3

Im erscheinenden Fenster wählen Sie **E-Mail-Konto**.




## Schritt 4

Nun können Sie die nötigen Angaben in die Felder eintragen.

- **E-Mail-Adresse:** Ihre vollständige E-Mail Adresse (Wird beim Empfänger als Antwort Adresse angezeigt)
- **Kennwort:** Ihr Kennwort
- **Benutzername:** Ihre vollständige E-Mail Adresse
- **Typ:** IMAP oder POP3 (empfohlen ist IMAP)
- **Eingangsserver:** webmail.unicodata.ch
- **Ausgangsserver:** webmail.unicodata.ch

Nachdem Sie alle Informationen eingetragen haben, klicken Sie auf **Konto hinzufügen**.



**Geben Sie Ihre Kontoinformationen ein.**

E-Mail-Adresse:

Kennwort:

Automatische Konfiguration

---

Benutzername:

Typ:

Eingangsserver:  :

Standardport außer Kraft setzen

Für Verbindung SSL verwenden (empfohlen)

Ausgangsserver:  :

Standardport außer Kraft setzen

Für Verbindung SSL verwenden (empfohlen)

## Schritt 5

Im erscheinenden Fenster muss nun noch der Haken bei **Immer sicheres Kennwort verwenden** gesetzt werden.

Anschliessend klicken Sie auf **Erweitert...**

**Email**  
IMAP-Konto

Kontobeschreibung:

**Persönliche Informationen**

Vollständiger Name:

E-Mail-Adresse:

**Serverinformationen**

Benutzername:

Kennwort:

Eingangsserver:  :

Standardport außer Kraft setzen

Für Verbindung SSL verwenden (empfohlen)

Immer sicheres Kennwort verwenden

Ausgangsserver:  :

Standardport außer Kraft setzen

Für Verbindung SSL verwenden (empfohlen)

[Informationen zu IMAP-Kontoeinstellungen](#)


## Schritt 6

---

In diesem Fenster tippen Sie nun noch einmal die Zugangsdaten Ihres MailEnable E-Mail Kontos ein.

- **Authentifizierung:** Benutzername und Kennwort
- **Benutzername:** Ihre E-Mail Adresse
- **Kennwort:** Ihr Kennwort

Sobald Sie jetzt auf **OK** klicken, ist die Einrichtung des E-Mail Kontos abgeschlossen.



**Einstellungen für: mail.aare-rz.com**

Authentifizierung:

Benutzername:

Kennwort:

Nicht qualifizierte Domäne:

[Informationen zu IMAP-Einstellungen](#)

## Schritt 7

---

Zurück beim Fenster von Schritt 5 klicken Sie auf **Weiter**. Im folgenden Fenster schliessen Sie die Konfiguration des MailEnable E-Mail Kontos mit Klick auf **Fertig stellen** ab.